

Manual de Instalação SIGMAIS

Os seguintes programas são necessários para instalação do SIGMAIS Porteiro e SIGMAIS Monitoramento:

- Pentium 4/Celeron/Pentium M/Core Solo/Athlon XP/Duron/Sempron/Athlon 64/Turion 64 com **1.8GHz** e **512MB** de memória RAM.
- Requer o [DirectX](#), [Microsoft Windows Installer 3.1](#) e o [Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable](#) instalados em sua máquina
- Durante a instalação também é instalado o Microsoft SQL Server 2005.

O software irá liberar a porta 1433 e 1434 necessárias para conexão ao SQL Server Caso ocorra algum problema desative o Firewall do Windows durante a instalação e ative ao final da instalação.

Instalação do SIGMAIS Porteiro


Passo 1

Clique em avançar.




Passo 2

Selecione o local de instalação.




Passo 3

Clique em avançar.




Passo 4

Se desejar atalhos deixe marcado.



Passo 5


Clique em Instalar e aguarde a cópia dos arquivos.



Passo 6




Certifique-se de que não há instalação do SQL Server 2005 no computador e clique em “sim” caso já tenho o SQL Server 2005 instalado clique em “não”. Para verificar se já tem instalado vá ao botão Iniciar do Windows conforme imagem e verifique se está instalado:



Passo 7

Leia atentamente os passos e click em OK.




Finalizado instalação dos arquivos agora será realizado a Instalação do Banco de Dados onde será armazenado os dados do SIGMAIS Porteiro.

Instalação do Banco de Dados

Passo 1


Veja que as etapas estão marcadas conforme sua ordem em destaque siga as etapas conforme sua numeração.

Obs.: Caso o "Nome do PC\Nome da Instância do SQL Server" esteja em branco significa que ou o SQL Server não foi instalado corretamente ou o Firewall do Windows esta bloqueando seu acesso siga o passo 1.1



Passo 1.1

Verificando se o SQL Server 2005 foi instalado. Verifique conforme imagem:




Se aparece esta aba significa que esta instalada corretamente agora verifica o firewall do Windows usando o procedimento em anexo de acordo com seu sistema operacional.

Caso não apareça ocorreu algum erro durante a instalação será necessário cancelar e iniciar tudo novamente do Passo 1 checando sempre os requisitos de instalação!


Passo 2

Para uma instalação sem problemas deixe marcada a opção “Instalar na pasta do SQL Server 2005 Express” clique na sequencia botão 3 botão 4 e avançar.




Passo 3

Continue seguindo os passos na sequencia.



Finalizar

Clique em Finalizar



Concluir



Observação:

Qualquer erro durante a instalação prejudicará todo o processo de instalação caso ocorra algum erro verificar as etapas corretamente e enviar e-mail com Print Screen da Tela de erro para suporte@softwaresigmais.com.br para que possamos detectar a causa e indicar a solução!